КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО К УЛИЧНОМУ БОЮ

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ДА180
К84Т

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
2 ЭКЗ

2010 г.
У 82

А 2/4 26

РОССІЙСКАЯ СОЦ.-ДЕМ. РАБОЧАЯ ПАРТІЯ.

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

ЦАИВО
К 841
81971
Б-7224 у 3/5 35

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ УЛИЧНОМУ БОЮ.

Въ каждомъ боевомъ столкновеніи одинъ изъ противниковъ наноситъ ударъ (атака), другой отражаетъ его (оборона). Этимъ обусловливается и характеръ всѣхъ дѣйствій враждебныхъ сторонъ въ бою.

Дѣйствія атакующаго имѣютъ цѣлью: 1) всѣми наличными и возможными средствами подготовить себѣ успѣхъ, 2) пройти съ возможно меньшими потерями пространство, отдѣляющее его отъ врага, и 3) рѣшительнымъ ударомъ сломить его сопротивленіе.

Обороняющійся возмѣщаетъ свою относительную слабость оборонительною силою мѣстности, для чего занимаетъ удобную позицію и, пользуясь преимуществами закрытія и огня, старается нанести противнику наивозможный вредъ и тѣмъ подготовить себѣ успѣхъ въ дѣлѣ отраженія удара.

При современномъ усовершенствованіи оружія быстрое рѣшеніе дѣла стало невозможнымъ (кромѣ внезапныхъ нападеній). Натискъ уступилъ мѣсто упорству. Верхъ беретъ тотъ, кто дольше сохранитъ энергію и способенъ ударить послѣднимъ.

Хотя положеніе атакующаго и выгоднѣе въ томъ смыслѣ, что ему принадлежитъ иниціатива, т. е. ходъ событій всецѣло въ его рукахъ, дружинамъ разумнѣе держаться первоначально оборонительной тактики (дать время своимъ «обстрѣляться», ослабить и утомить противника). Слѣдуетъ, однако, твердо помнить, что оборона не можетъ дать окончательной побѣды,—ее можетъ дать только наступленіе.

БИБЛИОТЕКА
Ленингр. отделения
Коммунист. Академии
при ЦИК СССР
2экз.

только активный ударъ. Оборона является, такимъ образомъ, только необходимой переходной стадіей боя,—за ней непремѣнно должно слѣдовать наступленіе. Наступленіе дружинъ выполняется по особому плану, такъ какъ обычные, «регулярные» пріемы атаки при боевой неподготовленности состава дружинъ неприемлемы. Описаніе пріемовъ атаки не входитъ въ нашу задачу—они будутъ указаны въ нужный моментъ начальниками. Тактической подготовки дружинниковъ для выполненія ихъ не потребуется.

Оборонительный бой можно раздѣлить на слѣдующіе періоды:

1. Рекогносцировка и выборъ позиціи.
2. Укрѣпленіе позиціи.
3. Занятіе позиціи.
4. Бой.
5. Использованіе успѣха или отступленіе.

Рекогносцировка имѣетъ цѣлью: а) выборъ позиціи, б) сборъ свѣдѣній о противникѣ (заоятые имъ пункты, численность, направленіе движенія его).

Выборъ позиціи—дѣлается штабомъ даннаго оборонительнаго раіона.

Позиція должна удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

а) стратегическимъ: позиція должна лежать на вѣроятнѣйшемъ пути наступленія противника, заграждая его съ фронта (наивыгоднѣйшій случай) или находясь на флангѣ его; позиція должна прикрывать собственный путь отступленія;

б) тактическимъ: позиція должна соотвѣтствовать по протяженію своему силѣ отряда, ее занимающаго (небольшимъ отрядомъ невозможно оборонять растянутую позицію); фланги позиціи должны быть непремѣнно обезпечены отъ обходовъ (это достигается взаимной связью отдѣльныхъ позицій, составляющихъ вмѣстѣ оборонительную линію; фланги оборонительной линіи по возможности упирать въ совершенно недоступные мѣстные предметы—берегъ рѣки, напримѣръ, при невозможности непріятельской высадки); впереди фронта позиціи долженъ быть хорошій обстрѣлъ, но не на далекое разстояніе, принимая въ расчетъ вооруженіе

дружинъ (лучшій случай—войска не могутъ начать стрѣлять (открыть огонь) раньше, чѣмъ подойдя на разстояніе, съ котораго ихъ могутъ дѣйствительнымъ огнемъ обстрѣливать изъ имѣющагося у нихъ оружія дружинники); тылъ позиціи долженъ имѣть удобные пути и пункты, благопріятные для обороны при отступленіи.

Ключи позиціи: Стратегическій — пунктъ, связывающій позицію со всѣмъ театромъ военныхъ дѣйствій, въ случаѣ потери котораго обороняющійся не только теряетъ позицію, но и связь со своими, возможность отступить или дѣйствовать совмѣстно съ остальными и т. д. Тактическій ключъ—пунктъ, владѣніе которымъ, или его потеря рѣшительно вліяютъ на исходъ боя.

Наибольшія выгоды для обороняющагося представляютъ извилистыя, узкія и не особенно длинныя улицы, такъ какъ на нихъ: 1) почти исключается возможность дѣйствія артиллеріи (установка орудій будетъ производиться подъ дѣйствительнымъ огнемъ обороняющагося); 2) противникъ не можетъ одновременно ввести въ бой большія массы войскъ.

Весьма важно, чтобы площади находились внутри, а не внѣ оборонительной линіи: помѣщая на площади общій резервъ, обороняющійся имѣетъ возможность перейти въ наступленіе въ любой моментъ, подкрѣпить любой пунктъ; присутствіе такого центральнаго пункта облегчаетъ управленіе боемъ на всей линіи. Съ другой стороны, отсутствіе площадей въ раіонѣ расположенія противника лишаетъ его возможности произвести полное развертываніе силъ, затрудняетъ связь, передвиженіе отрядовъ, не даетъ охватывающаго положенія.

Наиболѣе выгодно для обороны, когда въ данномъ участкѣ число выходовъ (улицъ) въ сторону противника меньше, а въ обратную больше; когда участокъ параллельно фронту обороны прорѣзанъ широкими улицами, а перпендикулярно—узкими.

Нежелательно присутствіе садовъ и парковъ вблизи фронта обороны, но внѣ его, такъ какъ это облегчаетъ подходъ противника.

Рекогносцировка силъ противника и его распо-

ложенія производится развѣдчиками, по данной штабомъ инструкціи.

Укрѣпленіе позиціи. Выбранная позиція приспособляется къ оборонѣ, причемъ особенное вниманіе обращается на подготовку ключей позиціи. Весьма важно использовать всѣ естественныя преграды, доставляемыя мѣстностью: рѣчки и каналы служатъ прекраснымъ прикрытіемъ, при уничтоженіи мостовъ и бродовъ и установленіи правильнаго наблюденія за берегомъ, на случай попытки противника произвести переправу.

Если нѣтъ естественныхъ преградъ на фронтѣ позиціи, или если онѣ недостаточны, устраиваются преграды искусственныя. Улицы загораживаются баррикадами.

Баррикада есть только искусственное загражденіе, а отнюдь не редутъ. Цѣль ея—единственно—затруднить передвиженіе противника, задержать его. Поэтому, занимать баррикады стрѣлками не слѣдуетъ, за рѣдкими исключеніями, о которыхъ будетъ сказано ниже.

Баррикады устраиваются изъ подручнаго матеріала: булыжника, бочекъ, телѣгъ, вагоновъ, бревенъ, вывѣсокъ, мебели и т. п. Если есть время и средства, передъ баррикадой выкапывается глубокій ровъ—нѣсколько отступя отъ баррикады, чтобы его не засыпало обломками при обстрѣлѣ баррикады артиллеріей. Землю изъ этого рва можно употреблять на набивку мѣшковъ, нужныхъ для обороны дома, или для присыпки брустверовъ къ баррикадѣ. Въ послѣднемъ случаѣ лучше засыпать баррикаду землей со стороны, обращенной къ противнику.

Чѣмъ неровнѣе поверхность баррикады, тѣмъ труднѣе черезъ нее перебраться: поэтому—избѣгать увѣнчиванія баррикады ровной площадкой. Гребень баррикады можно посыпать битымъ стекломъ.

Если по улицѣ необходимо устроить сообщеніе для обороняющихся дружинъ, баррикады устраиваютъ уступами (фиг. 1-я). Уступы баррикадъ располагаютъ на 5—9 шаговъ одинъ за другимъ, оставляя между концомъ каждаго уступа и противоположнымъ краемъ улицы такой же ширины проходы; для загражденія этихъ проходовъ въ минуту не-

обходимости—заготовить нужный матеріалъ лучше всего телѣгу или дрожки, приспособивъ ихъ для этой цѣли (укрѣпляя на кузовѣ, къ сторонѣ противника, рядъ острыхъ кольевъ, косъ и т. п., заваливая обращенную къ непріятелю часть кузова различными предметами, мѣшками съ землей и т. п., прикрывъ ихъ досками съ набитыми гвоздями и т. под., подъ кузовомъ подвѣсить доску съ гвоздями или бревно, чтобы помѣшать пролѣзать подъ телѣгой; телѣга укрѣпляется сзади брусомъ, упираемымъ въ землю, другимъ концомъ—въ кузовъ, чтобы предохранить ее отъ ската).

Если по близости есть деревья—устраиваются з а с ѣ к и. Деревья валятъ въ одну сторону, вѣтвями къ противнику, кладя ихъ рядомъ или накрестъ и скрѣпляя поперечными жердями, связывая проволокой или прикрѣпляя къ землѣ дугообразными вилками (верхушки заднихъ рядовъ покрываютъ стволы переднихъ). За особой вышиной гнаться не слѣдуетъ. Вѣтки отрубаютъ настолько, чтобы онѣ не сплетались съ вѣтками наложеннаго сверху дерева. Стволы до начала листвы можно засыпать землей, вырывая ровъ за засѣкой. Достаточно укладывать 3—5 стволовъ въ длину (лучше больше).

(10 человѣкъ могутъ въ часъ уложить (безъ рытья рва) до 5 погонныхъ саженъ засѣки въ 3 саж. ширины, на что потребуется матеріала: 30 деревьевъ, 4—6 жердей въ 3—4 саж. длиной и рогульки (для прикрѣпленія стволовъ къ землѣ). Инструментъ: 4—5 топоровъ. Распредѣленіе работы: 4 рубятъ и подтаскиваютъ деревья, 2 укладываютъ, 4 прикрѣпляютъ).

Если время позволяетъ, передъ баррикадой выкапываются в о л ч ь и я м ы: б о л ь ш і я глубиною 6 фут., м а л ы я —3 фута. Ямы круглыя безъ соблюденія особенной правильности фигуры; дно 2—3 фута въ діаметрѣ. Землю изъ ямъ насыпаютъ или впереди, образуя небольшой гласисъ, или въ промежуткахъ между ямами. Послѣднее лучше. Разстояніе между краями ямъ: большихъ 5—6 фут., малыхъ—3 фута. Между центрами ямъ: большихъ—7 шаговъ, малыхъ —4 шага. Ямы располагаются не менѣе какъ въ 3 ряда, въ шахматномъ порядкѣ. На дно ямъ вбиваются колья. Ими

же забираются промежутки между ямами. Для рытья разбить на землѣ рядъ равносторонних треугольниковъ изъ веревокъ или жердей; сторону треугольника взять равной разстоянію между центрами ямъ. Вершины треугольниковъ опредѣлятъ положеніе центровъ ямъ.

1 рабочій вырываетъ: малую яму въ полтора, большую въ 4 часа. Прежде чѣмъ приступать къ рытью ямъ на улицѣ, необходимо убѣдиться, что на данной глубинѣ не проходятъ трубы (водопроводныя, канализаціонныя, электрическіе провода и т. п.); что подпочвенная вода на данной глубинѣ не можетъ помѣшать успѣху работъ (невозможность довести до необходимой глубины рвы).

Обращать при работѣ вниманіе, чтобы отвѣсныя стѣнки ямъ не оттаптывались.

Шахматныя колья. Жерди въ 2—3 дюйма толщиной рѣжутъ на куски въ сажень длиной, и изъ каждаго дѣлаютъ два кола неодинаковой длины, примѣрно въ 4 съ половиной и 2 съ полов. фута; заостриваютъ съ обоихъ концовъ и забиваютъ всѣ колья на разстояніи полфута одинъ отъ другого, приблизительно на половину длины между волчьими ямами или на днѣ рва.

Однимъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ препятствій является проволочная сѣть. По угламъ равносторонних треугольниковъ, около 2 шаговъ въ сторонѣ, вбиваютъ колья разной высоты, которые должны возвышаться надъ поверхностью земли на 3—7 футовъ. Проволока обвязывается около каждаго кола и идетъ къ сосѣднимъ, то горизонтально къ верхушкѣ, то наклонно къ основанію. Чѣмъ неправильнѣе напутать проволоку, тѣмъ лучше. Каждый колъ соединяютъ съ шестью ближайшими. Проволоку не надо натягивать, такъ какъ это облегчаетъ перерубаніе ея—лучше пускать ее свободно. Проволоку можно брать и гладкую и колючую. На 1 кв. саж. идетъ 4 кола и около 150 фут. проволоки вѣсомъ до 7 фунтовъ.

При 3-хъ рядахъ кольевъ съ 2 промежутками 30 человѣкъ могутъ въ часъ устроить сѣтъ на 4—6 погонныхъ саженъ; для приготовленія и забивки нужныхъ кольевъ еще 6 человѣкъ.

Если такую проволочную сѣть протянуть надъ рядомъ волчьихъ ямъ, получается совершенно неодолимое препятствіе.

Какъ рытье волчьихъ ямъ, такъ и закладку проволочныхъ заграждений начинать съ обращенной къ непріятелю стороны, постепенно отходя къ своей позиціи.

Баррикады и загражденія устраиваются въ нѣсколько рядовъ. Нѣсколько небольшихъ (но не уже 2-хъ саженъ) баррикадъ предпочтительнѣе одной крупной.

Сила и качество заграждений опредѣляются степенью значенія даннаго пункта.

Мѣсто баррикадъ на данной улицѣ опредѣляется наличностью въ этомъ пунктѣ годныхъ для устройства обороны домовъ и заборовъ. Дома на оборонительной линіи занимаются по обѣ стороны баррикадъ и на обѣихъ сторонахъ улицы. Если силъ недостаточно, чтобы занять нѣсколько домовъ по обѣ стороны улицы, занимаютъ ихъ въ шахматномъ порядкѣ. Особенныя удобства представляютъ угловые дома.

Во всякомъ случаѣ домъ долженъ быть: каменный, многоэтажный не стоять особнякомъ (отступленіе, обходъ), по возможности быть выше домовъ, расположенныхъ къ сторонѣ противника (обстрѣлъ, наблюденіе, невозможность обхода по крышамъ); долженъ имѣть доступъ только съ улицы, которую обороняетъ (проходные дворы—опасность обхода). Выгоднѣе, если домъ не прямолинейнаго начертанія, т. к. иначе у подошвы дома образуется «мертвое пространство» (если домъ напротивъ, черезъ улицу, занятъ своими—мертваго пространства нѣтъ—будутъ обстрѣливать съ той стороны).

Дома приспособляются къ оборонѣ.

Цѣль производимыхъ работъ: 1) дать возможность стрѣлкамъ занимающимъ домъ, обстрѣливать на большое разстояніе улицу, оставаясь почти совершенно закрытыми; 2) всесторонне затруднить проникновеніе въ домъ; 3) обезпечить отступленіе на случай неудачи.

Для обстрѣла улицы: по возможности удалить передъ фронтомъ позиціи всѣ предметы, которые могутъ дать противнику прикрытіе—повалить заборы, вырубить деревья и т. д. Особое вниманіе обратить на ближайшіе къ баррикадѣ дома, незанятые дружиной: если изъ оконъ ихъ войска

№ 1971

могутъ взять подъ огонь защитниковъ баррикады, надо сдѣлать ихъ недоступными для противника: забить снаруж и (съ улицы) всѣ входы, если можно—разобрать лѣстницы; доступы къ этимъ зданіямъ непремѣнно должны быть взяты подъ продольный обстрѣлъ. Занятое дружиной зданіе подготовляется слѣдующимъ образомъ: 1) для обстрѣла улицы: очень важную роль играютъ балконы: закрывая перила мѣшками съ землей, тюфяками, одѣялами, перинами и т. п. устраиваютъ закрытія изъ-за которыхъ видна противнику только голова и часть плеча стрѣлка.

Если въ домѣ нѣтъ балконовъ, ихъ можно устраивать (фиг. 2) выпуская изъ оконъ два бревна (а), или 2—3 толстыхъ (2—3 дюйма) доски, поставленныхъ на ребра, и подпирая концы ихъ, находящіеся въ комнатѣ, снизу—кебелью, а сверху—брусомъ (б), удерживаемымъ другимъ брусомъ (в), упирающимся въ потолокъ, или привязывая бревна (а) къ доскамъ пола. Выпущенные концы бревенъ (а) связываютъ бревномъ (г), въ которое упираютъ щитъ (д) съ бойницами для фронтальнаго огня; если за этимъ щитомъ нѣтъ заслона отъ ружейныхъ пуль, то толщина его должна быть не менѣе полтора дюйма. Боковыя стѣнки и полъ балкона устраиваютъ изъ досокъ 2—3 дюйма толщиною; въ полу оставляютъ щель (е) для навѣсной бойницы; за щитомъ, а если окно широкое, то и съ боковъ, устраиваютъ заслоны изъ легкихъ матеріаловъ, напр. подушекъ и тюфяковъ.

Надъ входами такіе балконы обязательны: для обороны входа въ полу балкона отрываютъ цѣлую доску и черезъ образовавшуюся такимъ образомъ бойницу обстрѣливаютъ доступъ изъ револьверовъ.

Если домъ не особенно высокъ, но командуетъ надъ сосѣдними, такъ что съ крыши открывается хорошій обстрѣлъ, можно занимать крышу стрѣлками: они помѣщаются у слуховыхъ оконъ или, разобравъ часть крыши и отогнувъ желѣзные листы у карнизовъ, устраиваютъ заслоны (ч) (черт. 3) изъ земляныхъ мѣшковъ.

На обезпеченіе обстрѣла улицы слѣдуетъ обращать самое большое вниманіе. Сила обороны—въ огнѣ; сила огня прямо пропорціональна числу стрѣлковъ; число стрѣлковъ

БИБЛІОТЕКА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)

прямо пропорціонально длинѣ линіи огня. Слѣдовательно, надо принять всѣ мѣры, чтобы удлинить эту линію, т. е. увеличить число пунктовъ, съ которыхъ можетъ быть открытъ огонь.

Всѣ выходы въ обороняемую часть дома (съ парадная и чернаго хода), которыми не будутъ пользоваться во время боя, задѣлываютъ наглухо. Около остальныхъ заготовляется матеріалъ для быстраго загражденія ихъ въ нужный моментъ.

Баррикадированіе дверей. Двери запираютъ; къ отворяющимся наружу, снявъ ручки, прибиваютъ горизонтально бруски или доски, загибая гвозди съ внутренней стороны, или присыпаютъ снаружи землею, приравниваютъ почти доверху булыжникомъ мостовой (б. на черт. 3). Двери, отворяющіяся внутрь, баррикадируютъ громоздкими предметами, или подпираютъ подкосами (р. на черт. 3), упирающимися въ бруски (д. на черт.), прибитые къ двери и къ полу.

Верхнюю часть двери можно оставлять не забаррикадированною; въ ней пробиваются въ такомъ случаѣ бойницы.

Ворота требуютъ особаго вниманія: устроивъ наружную баррикаду, заваливать весь проходъ за ними во дворъ громоздкими предметами, или лучше, загражда̀ть шахматными кольями, проволочной сѣтью и т. п., устраивая при выходѣ во дворъ баррикаду. Обстрѣлъ доступовъ къ воротамъ долженъ быть очень хорошъ.

Окна. Особое вниманіе должно быть обращено на окна, ведущія въ подвальныя помѣщенія, такъ какъ въ нихъ противникъ можетъ проникнуть безъ лѣстницъ и другихъ приспособленій, а въ иныхъ случаяхъ воспользоваться ими для поджога зданія (складъ дровъ въ подвалѣ и т. п.). Предпочтительно, поэтому, выбирать дома, въ которыхъ подвальныя окна настолько узки, что проникнуть черезъ нихъ невозможно. Но даже и въ такомъ случаѣ, окна и отверстія всякаго рода обязательно забивать наглухо и заваливать подручнымъ матеріаломъ. Окна въ первомъ этажѣ за-

бираются или забиваются наглухо во всякомъ случаѣ на высоту не ниже 6 футовъ отъ уровня улицы, чтобы противникъ не могъ просовывать въ нихъ ружья (лучше забирать во всю высоту окна, пробивая бойницы на соотвѣтствующей высотѣ).

Когда загражденіе (А и В на черт.) устраиваютъ изъ вертикальныхъ досокъ, брусьевъ или бревенъ, то, врубивъ ихъ нижніе концы (Б) въ подоконникъ, прижимаютъ верхніе къ рамѣ при помощи горизонтальнаго бруска г, въ концы котораго упираются два подкоса і; нижніе концы подкосовъ врубаютъ въ полъ, или упираютъ въ брусокъ ж, приколоченный къ полу. Бойницы, по двѣ на окно, вырубаютъ въ двухъ смежныхъ доскахъ и дѣлаютъ пошире, для удобства стрѣльбы. Удобнѣе закладывать окна горизонтальными бревнами, брусьями и досками (фиг. 4 окна С и Д), такъ какъ при этомъ легко устроить общую бойницу, оставляя на требуемой высотѣ промежутокъ (м-н) между брусьями, расклинивъ ихъ по концамъ, самое укрѣпленіе брусьевъ требуетъ меньше врубокъ, такъ какъ оба конца загражденія удерживаютъ вертикальными брусьями, подпираемыми подкосами (р). Такъ какъ загражденія пробиваются пулями, за ними надт устраивать заслоны (у на черт. 3), изъ подушекъ, тюфяковъ, перинъ, земляныхъ мѣшковъ и т. п.

Въ окнахъ верхнихъ этажей (занятыхъ стрѣлками) вынимаютъ переплеты со стеклами; окна забираются на грудную высоту (если подоконники низки) заслонами (с на черт. 3) изъ вышеперечисленныхъ матеріаловъ; чтобы заслонъ не вываливался изъ окна, достаточно приставить къ оконной рамѣ 1-2 доски на ребро; если подоконники узки— приставляютъ для помѣщенія заслоновъ мебель, бочки и т. п.

Верхняя часть окна должна быть, во всякомъ случаѣ, открыта для выхода дыма.

Для упорной обороны зданія слѣдуетъ организовать ее такимъ образомъ, чтобы противнику пришлось брать каждую комнату съ боя, и чтобы отступающіе защитники не были отрѣзаны отъ выхода.

Наибольшее сопротивленіе должно быть оказано въ сѣняхъ или помѣщеніяхъ, въ которое ведетъ наружная дверь. Въ этомъ помѣщеніи всѣ двери баррикадируются возможно сильнѣе; въ дверяхъ, переборкахъ, стѣнахъ—гдѣ возможно—бойницы (высота 6', чтобы противникъ не могъ пользоваться). Въ полу надъ сѣнями—навѣсныя бойницы.

Если изъ сѣней, какъ въ большинствѣ городскихъ домовъ, ведетъ общая лѣстница въ верхніе этажи—она обязательно портится совершенно; на ближайшей верхней площадкѣ устраивается завалъ, непроницаемый для пуль (мѣшки съ землей и т. п.).

Затѣмъ, сообразно намѣченному плану обороны, также поступаютъ и съ остальными комнатами: загражденіе дверей, бойницы въ стѣнахъ и полу.

Изъ нижняго этажа въ верхній лѣстницы портятся и загораживаются. Для сообщенія прорубаютъ люки, черезъ которые опускаются изъ верхняго этажа веревочныя или приставныя лѣстницы. На случай пожара принимаются необходимыя мѣры: приготовляютъ ушаты съ водой и т. п.

Путь отступленія, заранѣе намѣченный и служащій во время боя для сообщенія съ тыломъ позицік (подвозъ патроновъ и пр., эвакуація раненыхъ, подкрѣпленіе) разрабатывается въ нужныхъ предѣлахъ. Онъ долженъ итти не по улицѣ, а если возможно по крышамъ (пробивается ходъ черезъ чердаки, въ нужныхъ мѣстахъ—лѣстницы), или по задворкамъ (лѣстницы у стѣнъ черезъ смежные дворы или проломы). Гарнизонъ зданія (смотри: занятіе позиціи) можетъ приспособить его къ упорной оборонѣ въ 6—7 часовъ; если необходимый матеріалъ будетъ подготовленъ заранѣе—значительно скорѣе. Въ полчаса тотъ же гарнизонъ успѣетъ устроить загражденіе дверей и оконъ съ бойницами въ нихъ. Нужные инструменты: топоры, пилы, ломы, молотки и долота.

Заборы можно обезпечить отъ ружейнаго огня присыпкой къ нимъ брустверовъ (3-4' толщиною) съ внутренней стороны. Вышина бруствера—3-6', смотря по времени,

насыпается опъ изъ внутренняго рва.

Для стрѣльбы устраиваются бойницы: если обшивка горизонтальная (черт.), бойницы устраиваются обиія, или приподымая на 4 сек. находящіяся надъ скатомъ брустверa доски, при помощи клиньевъ (а), если доски загнаны въ пазы столбовъ, или отдирая одну доску, непосредственно надъ брустверомъ, если доска прибита къ столбамъ гвоздями; если обшивка вертикальная (черт.), бойницы вырубаютъ въ двухъ смежныхъ доскахъ, въ разстояніи одного-полутора шага одна отъ другой.

Желѣзныя рѣшетки — сильная преграда (мало страдаютъ даже отъ артиллерійскаго огня). Закрытіе—съ внутренней стороны приваливаются, на грудную высоту, мѣшки съ землей, тюфяки и т. п. За неимѣніемъ ихъ — брустверъ, отрывая внутренній ровъ; чтобы земля не просыпалась за рѣшетку, на высоту бруствера ее забираютъ хворостомъ, пучками соломы и т. п.

Каменная стѣнка занимается стрѣлками, для которыхъ съ внутренней стороны устраиваются подмостки изъ досокъ, положенныхъ на бочки, столы и т. п. Если есть время, можно присыпать брустверъ съ внутренней стороны.

Занятіе позиціи. По полученіи предписанія „укрѣпиться на позиціи такой-то», начальникъ района высылаетъ впередъ развѣдчиковъ, на обязанности которыхъ лежитъ: убѣдиться въ томъ, что подлежащій занятію участокъ безусловно свободенъ отъ непріятеля (нѣтъ засадъ въ домахъ, дворахъ и т. д.) и опредѣлить точно мѣстонахожденіе противника. По мѣрѣ движенія своего впередъ, развѣдчики устанавливаютъ сигнальную цѣпь, сообразно съ инструкціей для сигнальщиковъ, вплоть до непріятельск. расположенія.

Убѣдившись по сигналамъ, что занятіе позиціи возможно, начальникъ высылаетъ часть дружины на временную авангардную позицію, на 1-2 улицы впередъ отъ выбраннаго для позиціи пункта авангардная позиція укрѣпляется наскоро баррикадой и организуется ея оборона: особой тщательности подготовки не требуется—цѣль ея только времени

задержать противника, пока не будетъ подготовлена главная позиція. Одновременно съ занятіемъ авангардной позиціи укрѣпляется и главная. Какъ только она готова для первоначальной обороны (баррикада, задѣлка входовъ и оконъ нижняго этажа),—авангардъ можетъ быть отозванъ, если занятая имъ позиція не обезпечиваетъ ему своевременнаго отступленія.

Силы, занимающія данную позицію, опредѣляются: степенью ея важности, степенью отдаленности отъ общаго резерва, условіями обстрѣла (всѣ, кто не можетъ стрѣлять, лишніе (кромѣ санитаровъ). Занимаются исключительно дома. Баррикаду можно занимать нѣкоторымъ небольшимъ количествомъ стрѣлковъ, только въ случаѣ значительности силъ обороняющагося и невозможности обстрѣливать улицу вдоль изъ домовъ.

Въ домахъ располагаются: по 1-2 стрѣлка на окно. Лучшіе стрѣлки на балконы (и крышу—если есть обстрѣлъ). Въ глубинѣ каждой комнаты половина-четверть общаго числа стрѣлковъ данной комнаты, какъ резервъ. На крышѣ 1-3 наблюдательныхъ поста. У оконъ съ внутренней стороны дома (на дворъ)—часовые. Постъ изъ 2-3 человѣкъ во дворѣ—у воротъ, какъ наиболѣе опаснаго пункта. Посты на всемъ пути сообщенія съ тыломъ (охрана поставленныхъ лѣстницъ, проломовъ и т. п.)

Жители занятаго дружиной дома удаляются изъ сферы боя въ безопасное помѣщеніе.

Если обширное зданіе приходится оборонять сравнительно малымъ гарнизономъ, обороняютъ только одинъ нижній этажъ (чаще всего второй наиболѣе удобенъ), а въ немъ—ту его часть, штурмъ которой наиболѣе вѣроятенъ.

Бой. По мѣрѣ приближенія непріятеля, сигнальщики и дозоры, если таковые были высланы, возвращаются на позицію.

При появленіи противника на дальнемъ разстояніи стрѣлки занимаютъ свои мѣста, не открывая огня, пока непріятель не вступитъ въ сферу дѣйствительнаго пораже-

нія. Тогда стрѣлки, расположенные на крышахъ и балконахъ (а равно и на баррикадѣ, если таковыя имѣются), открываютъ рѣдкій прицѣльный огонь, сосредоточивая его, по возможности на офицерахъ. Въ случаѣ выѣзда на позицію артиллеріи, что, при правильномъ выборѣ мѣста баррикады непремѣнно случится подъ дѣйствительнымъ огнемъ защитниковъ—огонь сосредоточить на ней изо всѣхъ пунктовъ, откуда можетъ достать пуля. Начальникамъ слѣдуетъ однако, зорко слѣдить, чтобы огонь былъ исключительно прицѣльнымъ, и не допускать безпорядочной стрѣльбы и траты патроновъ.

Въ случаѣ движенія войскъ на штурмъ баррикады, она должна быть немедленно очищена защитниками, буде таковые имѣются. Это дастъ возможность сосредоточить на ней огонь изъ всѣхъ оконъ. Бывшіе на баррикадѣ стрѣлки спѣшно отходятъ въ такомъ случаѣ на слѣдующую, для обстрѣливанія гребня баррикады въ моментъ штурма.

Въ моментъ атаки сила огня обороняющихся должна быть доведена до высшей степени. Патроны берегутъ именно для этого момента. При отбитіи атаки дѣйствовать револьверами, ручными гранатами (но не бомбами: слишкомъ силенъ взрывъ—выбьетъ загражденіе), сосредоточивая огонь послѣдовательно на угрожаемыхъ пунктахъ.

Если противникъ ворвется—продолжать бой внутри зданія, т. к. именно въ этотъ періодъ боя противникъ несетъ огромныя потери, оставаясь совершенно открытымъ на близкомъ разстояніи подъ огнемъ. Преждевременное отступленіе нерѣдко доставляло побѣду уже обезсиленному противнику. Только недостатокъ патроновъ и слишкомъ крупное неравенство силъ можетъ принудить къ отступленію.

Использованіе успѣха. Если штурмъ отбитъ и противникъ отступаетъ, разстроенный и съ большими потерями, можно попытаться докончить его пораженіе вылазкой, если: 1) по близости есть резервъ, который можно двинуть для этой цѣли, 2) загражденіе по характеру своему допускаетъ переходъ въ наступленіе и 3) у противника нѣтъ

свѣжихъ частей въ непосредственной близости. Но если такое преслѣдованіе осуществимо, его нельзя продолжать на большое разстояніе отъ баррикады (преслѣдующіе могутъ быть отрѣзаны). Во всякомъ случаѣ вылазка производится **только** свѣжей дружиной, вызванной изъ резерва: занимающая позицію дружина остается на мѣстахъ, провожая отступающаго рѣдкимъ прицѣльнымъ огнемъ, если патроновъ достаточно. Въ противномъ случаѣ, надо беречь патроны на случай повторенія штурма. Перерывъ въ наступленіи противника долженъ быть использованъ для подвоза патроновъ, эвакуаціи раненыхъ, исправленія поврежденныхъ загражденій и т. п.

Если во время вылазки удается захватить орудія, и увезти ихъ нельзя—ихъ портятъ, заклепывая заершенными гвоздями, вынимая замки, взрывая 1-2 подрывныхъ патрона въ каналѣ орудія, или ломая лафетъ.

Отступленіе совершается **только** по приказанію начальника данной позиціи. Оно должно происходить быстро, но безъ суеты. Передъ началомъ отступленія указывается дружинникамъ пунктъ, къ которому надо собраться, и каждый можетъ выбрать любой изъ имѣющихся путей. На пути отступленія послѣдній изъ уходящихъ дружинниковъ отнимаетъ приставленныя лѣстницы и веревки и т. п. Въ случаѣ отступленія по крышамъ, отступающіе ломаютъ за собой лѣстницу въ чердачное помѣщеніе, поджигаютъ его за собой; уходя черезъ проломы, можно поджигать за собой комнату, изъ которой ведетъ проломъ, для чего тамъ заблаговременно заготовляются необходимыя горючія вещества.

Пути отступленія должны быть хорошо извѣстны дружинникамъ. Передъ сигналомъ „отступленіе" необходимо провѣрить, всѣ-ли вышли. Отступленіе совершается на ближайшій опорный пунктъ, гдѣ бой возобновляется.

3-72 24

Типографія Объединен. Центр. Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Фиг. 1.



Фиг. 4.



Фиг. 2.

БИБЛИОТЕКА
Ленингр. отделения
Ин-та Коммунистического просвещения
при ЦИК СССР